

**Methodische und Praktische
Grundlagen der Informatik (MPGI 3)
WS 2008/09**

Softwaretechnik

Steffen Helke

Andreas Mertgen (Organisation)

Rojahn Ahmadi, Georgy Dobrev, Daniel Gómez Esperón,
Simon Rauterberg, Jennifer Ulrich (Tutoren)

Was machen wir heute?

- **Rückblick Analyse**
 - Operationsschema am Beispiel der Werkstatt
- **Entwurf**
 - Überblick
 - **Kommunikationsdiagramme**
 - Beispiele für die Werkstatt

Analyse, letzter Schritt: **Operationsschema**

Anforderungsdefinition

**Spezifikation mit Hilfe
von Prädikaten**

Klassenmodell

Benutzerschnittstellenmodell

Use-Case-Modelle

Sequenzdiagramme

Aktivitätsdiagramme

Analyse-Klassenmodell

**Vor- und Nachbedingungen
von Systemoperationen**

Data Dictionary

Zusammenfassung: **Operationsmodell**

- Spezifikation von Vor- und Nachbedingungen auf dem Systemzustand
- Erstellung eines **Operationsschemas** für **jede** Systemoperation
- Methodische Einordnung zwischen Analyse- und Entwurfsphase
- Spezifikation der Prädikate auf Basis von Z

Aufbau eines Operationsschemas

Operation	=	Name der Operation
Description	=	informelle Beschreibung
Input	=	Eingabeparameter
Sends	=	erzeugte Ausgabeereignisse
Reads	=	(nur) gelesene Objekte / Attribute
Changes	=	(möglicherweise) geänderte Objekte / Attribute
Pre	=	Annahmen an den Vorzustand
Post	=	Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand

Notationen für Operationsschema

<p>Changes = a: Auftrag type</p>	<p>Grundtyp einer Klasse: Deklaration von neu zu erzeugenden Objekten</p>
<p>Reads = a: Auftrag with a.id = aid</p>	<p>Qualifikation von Variablen: Deklaration von Variablen mit zusätzlichen Bedingungen (→ implizite Vorbedingung)</p>
<p>Pre = implicit</p>	<p>Implizite Vorbedingungen falls with-Konstrukt in Reads- oder Changes</p>
<p>Changes = a: Auftrag type Post = a new</p>	<p>Erzeugen von Objekten: Abkürzungen für Auftrag' = Auftrag \cup { a }</p>
<p>Changes = a: Auftrag Post = a delete</p>	<p>Löschen von Objekten: Abkürzungen für Auftrag' = Auftrag \setminus { a }</p>
<p>Sends = Mechaniker :{Nachricht} Post = is_sent {Nachricht}</p>	<p>Versenden von Nachrichten: Sende Nachricht an Mechaniker</p>
<p>Changes = a: Auftrag Post = $C_1 \Rightarrow$ a.status' = aktiv $C_2 \Rightarrow$ no_effect</p>	<p>Nachbedingungen (partiell) ohne Effekt: Abkürzung für a.status' = a.status</p>

Notationen in Z: Schreibweise für Quantoren

Grundaufbau:

$\forall x : T \bullet Q x$ oder $\exists x : T \bullet Q x$

Beispiel:

$\forall x : \mathbb{N} \bullet x > 5$ oder $\exists x : \mathbb{N} \bullet x < 0$

Optionale Erweiterung:

$\forall x : T \mid P x \bullet Q x$ oder $\exists x : T \mid P x \bullet Q x$

Beispiel:

$(\forall x : \mathbb{N} \mid x < 2 \bullet Q x) \Leftrightarrow (\forall x : \{0,1\} \bullet Q x)$

Notationen in Z: Schreibweise für Mengen

Grundaufbau *set-comprehension*:

$$\{x : T \mid P x\}$$

Beispiel:

$$\{x : \mathbb{N} \mid x < 5\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Optionale Erweiterung:

$$\{x : T \mid P x \bullet Q x\}$$

Beispiel:

$$\{x, y : \mathbb{N} \mid x < 5 \wedge y < 1 \bullet x * y\} = \{0\}$$

Notationen in Z: Fallunterscheidungen

Grundaufbau:

$$(C_1 \Rightarrow P_1) \wedge (C_2 \Rightarrow P_2) \wedge \dots$$

Alternativ *if-then-else* Konstrukte:

if C_1 then P_1 else (if C_2 then P_2 else ...)

Beispiel für **notwendig disjunkte** Bedingungen:

$$(C_1 \Rightarrow x' = x) \wedge (C_2 \Rightarrow x' = \neg x)$$

Erstellung eines Operationsschemas

1.	Operation	=	Name der Operation
	Description	=	informelle Beschreibung
	Input	=	Eingabeparameter
	Sends	=	erzeugte Ausgabeereignisse
	Reads	=	(nur) gelesene Objekte / Attribute
	Changes	=	(möglicherweise) geänderte Objekte / Attribute
	Pre	=	Annahmen an den Vorzustand
	Post	=	Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand

Schritt 1: Name und Informelle Beschreibung


Operation = material_eintragen

Description = Ein Mechaniker stellt bei der Bearbeitung einer Anweisung fest, dass Material benötigt wird. Er **trägt** dieses **Material** **unter Angabe der** benötigten **Anzahl** im System **ein. Sollte** im Lager **nicht** **genug** Material **verfügbar sein, so wird** das **Büro informiert** und dem Mechaniker eine entsprechende Meldung gegeben.

Erstellung eines Operationsschemas

Operation	=	Name der Operation
Description	=	informelle Beschreibung
2. Input	=	Eingabeparameter
Sends	=	erzeugte Ausgabeereignisse
Reads	=	(nur) gelesene Objekte / Attribute
Changes	=	(möglicherweise) geänderte Objekte / Attribute
Pre	=	Annahmen an den Vorzustand
Post	=	Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand

Einschub: Betrachte Sequenzdiagramm



Schritt 2: Eingaben und Ausgabeereignisse


Input = anweisung_id : ANID,
material_id : MATID,
anzahl : NAT

Sends = Mechaniker : { material_nicht_verfügbar,
material_vermerkt },
Kundenberater : { bestellung_erforderlich }


Erstellung eines Operationsschemas

Operation	=	Name der Operation
Description	=	informelle Beschreibung
Input	=	Eingabeparameter
Sends	=	erzeugte Ausgabeereignisse
Reads	=	(nur) gelesene Objekte / Attribute
3. Changes	=	(möglicherweise) geänderte Objekte / Attribute
Pre	=	Annahmen an den Vorzustand
Post	=	Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand


Einschub: Betrachte **Systemklassenmodell**




Einschub: Verändertes Systemklassenmodell







Einschub: Verändertes Systemklassenmodell




Einschub: Verändertes Systemklassenmodell



Einschub: **Relevante Attribute** im Klassenmodell




Schritt 3: Ableitung des Reads-Teiles



Reads = w : Werkstatt-Verwaltung, Anweisung,
 Lager-Posten, Verwaltet, Kennt, Material-Art, Hat,
 an : Anweisung **with** an.id = anweisung_id \wedge (w,an) \in Verwaltet
 mat : Material-Art **with** mat.id = material_id \wedge (w,mat) \in Kennt

Schritt 3: Ableitung des **Changes**-Teiles



Changes = mp: Material-Posten **type**, Material-Posten
Braucht,
Besitzt

Erstellung eines Operationsschemas

Operation	=	Name der Operation
Description	=	informelle Beschreibung
Input	=	Eingabeparameter
Sends	=	erzeugte Ausgabeereignisse
Reads	=	(nur) gelesene Objekte / Attribute
Changes	=	(möglicherweise) geänderte Objekte / Attribute
Pre	=	Annahmen an den Vorzustand
4. Post	=	Beziehung zwischen Vor- und Nachzustand

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == {

benötigt == {

anzahl_{LP} == \sum_{LP} verfügbar,

anzahl_{MP} == \sum_{MP} benötigt

●

(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl \Rightarrow

(**is_sent** { material_nicht_verfügbar } \wedge

is_sent { bestellung_erforderlich })) \wedge

mp **new** \wedge mp.anz' = anzahl \wedge

is_sent { material_vermerkt } \wedge

Braucht' = Braucht \cup { (an, mp) } \wedge

Besitzt' = Besitzt \cup { (mp, mat) }

Es gibt implizite
Vorbedingungen aus
Reads oder Changes (with)

Besitzt };

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };
benötigt == { m : Material-Posten | (m,mat) ∈ Besitzt };
anzahl_{LP} == ∑_{LP} verfügbar;
anzahl_{MP} == ∑_{MP} benötigt

(anzahl_{LP} < anzahl_{MP}) ⇒
(**is_sent** { material_nicht_verfuegbar } ∧
 is_sent { material_vermerkt }) ∧
 mp **new** ∧ mp.
 is_sent { material_vermerkt } ∧
 Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) } ∧
 Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }

Abkürzungen mit
let-Konstrukt einführen!

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };

benötigt == { m : Material-Posten | (m,mat) ∈ Besitzt };

anzahl_{LP} == \sum_{LP} verfügbar;

anzahl_{MP} == \sum_{MP} benötigt

●
(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒
 (**is_sent** { material_nicht_verfügbar } ∧
 is_sent { bestellung_erforderlich })) ∧

mp **new** ∧ mp anz' = anzahl ∧

is_sent { material_...merkt } ∧

Braucht' = Braucht (...)

Besitzt' = Besitzt

Fallunterscheidung
zur Bestellung von Material!

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };

benötigt == { m : Material | (m,mat) ∈ Besitzt };

anzahl_{LP} ==

anzahl_{MP} ==

Erstellung eines
neuen Objekts
und Initialisierung

•

(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒

(**is_sent** { material_nicht_verfügbar } ∧

is_sent { bestellung_erforderlich })) ∧

mp **new** ∧ mp.anz' = anzahl ∧

is_sent { material_vermerkt } ∧

Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) } ∧

Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };

benötigt == { m : Material-Posten | (m,mat) ∈ Besitzt };

anzahl_{LP} == \sum_{LP} verfügbar;

anzahl_{MP} == \sum_{MP} benötigt



(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒

(**is_sent** { material_nicht_verf

is_sent { bestellung_erfordernd })

mp **new** ∧ mp.anz' = anzahl ∧

is_sent { material_vermerkt } ∧

Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) } ∧

Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }

Versenden einer
Nachricht

Schritt 4: Ableitung des **Pre**- und **Post**-Teiles

Pre = **implicit**

Post = **let**

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l.mat <= 0) }
benötigt == { m : Material-Posten | m.mat > 0 }
Besitzt == { (mp, mat) | mp.mat <= mat.mat };
Braucht == { (an, mp) | an.mat <= mp.mat };

Definition neuer Operatoren ?

anzahl_{LP} == \sum_{LP} verfügbar;
anzahl_{MP} == \sum_{MP} benötigt

•
(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒
(**is_sent** { material_nicht_verfügbar } ∧
is_sent { bestellung_erforderlich })) ∧

mp **new** ∧ mp.anz' = anzahl ∧
is_sent { material_vermerkt } ∧

Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) }
Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }

Erweitern von Assoziationen

Einschub: Definitionen für Operatoren in Z

$$\Sigma_{LP} : \mathbb{P} \text{ Lager-Posten} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\Sigma_{LP}(\{\}) = 0$$

$\forall M : \mathbb{P}_1 \text{ Lager-Posten} \bullet$

$\forall m : M \bullet$

$$\Sigma_{LP}(M) = \Sigma_{LP}(M \setminus \{m\}) + m.\text{anz}$$

**Axiomatische Beschreibung
ohne generische Typen!**

Einschub: Definitionen für Operatoren in \mathbb{Z}

Axiomatische Beschreibung mit generischen Typen!

[\mathbb{T}]

$$\Sigma : \mathbb{P} \mathbb{T} \times (\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{N}) \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\forall \text{op} : (\mathbb{T} \rightarrow \mathbb{N}) \bullet$$

$$\Sigma (\{\}, \text{op}) = 0 \wedge$$

$$\forall M : \mathbb{P}_1 \mathbb{T} \bullet$$

$$\forall m : M \bullet$$

$$\Sigma (M, \text{op}) = \Sigma (M \setminus \{m\}, \text{op}) + \text{op}(m)$$

Anwendung von generischen Operatoren

Pre = implicit

Post = let

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };

benötigt == { m : Material-Posten | (m,mat) ∈ Besitzt };

anzahl_{LP} == \sum verfügbar (λ l : Lager-Posten • l.anz);

anzahl_{MP} == \sum benötigt (λ m : Material-Posten • m.anz)

•
(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒

(is_sent { material_nicht_verfügbar } ∧
is_sent { bestellung_erforderlich })) ∧

mp new ∧ mp.n' = anzahl ∧

is_sent { material_vermerkt } ∧


Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) } ∧

Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }

Die Analyse haben wir geschafft!

**Wir glauben jetzt zu wissen,
was das System tun soll.**

Diese Modelle dokumentieren unser Wissen ...



Aufbau des Datenlexikons (Data Dictionary)

Name	Art	Beschreibung	Quelle
Büro	Boundary-Klasse	Schnittstelle, über die die Bürokräfte mit dem System kommunizieren	Systemklassenmodell
Werkstatt	Boundary-Klasse	Schnittstelle, über die die Mechaniker mit dem System kommunizieren	Systemklassenmodell
Auftrag	Entity-Klasse	Datenklasse, in der Informationen über einen Auftrag abgelegt sind	Systemklassenmodell
Status	Aufzählungstyp	Status einer Reparaturanweisung (bereit zur Bearbeitung, momentan in Bearbeitung, Bearbeitung beendet)	Systemklassenmodell


...

Tut alles, damit die TutorInnen sehr leicht und schnell alle Begriffe finden!

Der Entwurf beginnt!

**Wie erfüllt unser System die
gewünschten Aufgaben?**

Entwurfsmodelle in der UML



Methodisches Vorgehen im Entwurf

1. Festlegen der Systemarchitektur

Kompositions- oder Paketdiagramme

2. Klassenentwurf

Entwurfs-Klassenmodell

3. Spezifikation von Schnittstellen

Kommunikations- und Sequenzdiagramme

4. Detailentwurf

Implementierungs-Klassenmodell,
Klassenschnittstellenmodell

Schritt 1: Festlegen der Systemarchitektur

- Identifiziere Komponenten (Subsysteme)
- Überprüfe alle Analyse-Klassen, ob sie Subsysteme repräsentieren
- Beschreibe die Architektur mit Kompositions- oder Paketdiagrammen
- Verwende Architektur-Muster, z.B.
 - Client/Server (technisch)
 - 3-Schichten-Architektur (sehr verbreitet)
Boundary/Control/Entity

Schritt 2: **Klassentwurf**

- Verfeinere solche Analyse-Klassen, die als Komponenten identifiziert wurden
- Beschreibe diese Analyse-Klassen durch mehrere Entwurfs-Klassen
- Entwickle detaillierte Beschreibungen für die Entwurfs-Klassen
 - alle Attribute
 - alle Operationen/Methoden


Schritt 3: Spezifikation von Schnittstellen

- Beschreibe Kommunikation zwischen Systemkomponenten und Objekten
- Entwickle hierfür Kommunikations- und Sequenzdiagramme
- Überprüfe Konsistenz zum Entwurfs-Klassenmodell
- Übertrage alle bei der Kommunikation verwendeten Attribute und Methoden

Schritt 4: Detailentwurf

- Berücksichtige erstmalig zu verwendende Programmiersprache (z.B. Mehrfachvererbung)
- Beschreibe alle Klassenelemente mit Sichtbarkeiten und detaillierten Datentypen
- Erstelle Implementierungs-Klassenmodell
- Leite daraus Klassenschnittstellenmodell ab
- Beschreibe das Verhalten ausgewählter Methoden durch Zustandsautomaten zur Codegenerierung

Entwurfsmodelle in der UML




Entwurf mit Kommunikationsdiagrammen

- Modellierung auf Objektebene, nicht auf Klassenebene
- Zu **jeder** Systemoperation **ein** Kommunikationsdiagramm
 - Beschreibe **Kommunikationsstruktur** von allen beteiligten Objekten und Links
 - Untersuche **Ablauf der Kommunikation (synchron)** zwischen den Objekten entlang der Links zur Realisierung der Systemoperation

Bestandteile von Kommunikationsdiagrammen

- **Kontext (*collaboration*):**
 - Gruppe von Objekten (controller und collaborators)
 - durch Links verbunden
- **Nachricht (*message*):**
 - gerichteter Pfeil entlang eines Links
 - Name und Parameter der Nachricht
- **Sequenzierung:**
 - Nummern vor den Nachrichten

Beispiel für ein Kommunikationsdiagramm



Aufstellen eines Kommunikationsdiagramms

1. Bestimmen der Eingaben

- aus dem Operationsschema

2. Festlegen des Control-Objekts

- Kommunikation zwischen Boundary und Controller nicht behandeln

3. Behandeln von Fallunterscheidungen

- Identifizieren beteiligter Objekte
- Kommunizieren von Daten zwischen den Objekten
- Verarbeiten/Speichern von Daten in den Objekten
- Erzeugen/Löschen von Objekten
- Versenden von Rückmeldungen an Akteure

4. Prüfen auf Konformität zum Systemklassenmodell

- Aufbau eines Entwurf-Klassenmodells

Ausgangspunkt: Analysiere **Operationsschema**

Beispiel: **nächste_anweisung_holen**

Operation = nächste_anweisung_holen

Description = Ein Mechaniker druckt sich die nächste vorhandene Anweisung aus. Ist keine aktive Anweisung vorhanden, so bekommt er eine entsprechende Fehlermeldung.

Input = *keine*

Reads = :Werkstatt-Verwaltung
Anweisung,
Verwaltet

Changes = an: Anweisung

Menge von Objekten
(collection)


controller

Menge von Links

Object
(collaborator)

Struktur: Welche Objekte sind beteiligt?

Beispiel: nächste_anweisung_holen



Kommunikation: **Dynamischer Nachrichtenfluss**

- beginnt durch Aufruf der Systemoperation
- empfangendes Objekt ist **Control-Objekt**
- Nachrichten können **nur vom jeweils aktiven Objekt** ausgehen
- Nachrichten können **nur entlang von Links** gesendet werden

Notation: **Objekterzeugung und -vernichtung**

Nachrichten (Operationen) im Nachrichtenfluss

- **Objekterzeugung**

 - create** - mit Parametern

- **Objektvernichtung**

 - destroy**

Notation: **Bedingter Nachrichtenfluss**

***nr* [*Bedingung*]: *var* := *Name* (*Parameter*)**

- **Nachrichten können **bedingt** gesendet werden**
 - Bedingung muss *lokal* überprüfbar sein
 - keine if-then-else *Blöcke*,
d.h. Bedingungen müssen u.U. mehrfach überprüft werden.
- **Nachrichten können **Ergebnisse speichern****
 - in lokalen Variablen Speichern
- **bis auf Name und Nummerierung sind alle Bestandteile optional**

zurück zum Ausgangspunkt: **Operationsschema**

Beispiel: **nächste_anweisung_holen**

Sends = Mechaniker : { anweisung_gedruckt,
keine_anweisung_vorhanden }

Pre = **implicit**

Post = **let**

bereite_anw == { a:Anweisung |
 a.status = bereit_zur_bearbeitung }


•

(**bereite_anw** = \emptyset \Rightarrow
 is_sent { keine_anweisung_vorhanden } \wedge
 no_effect) \wedge

(**bereite_anw** $\neq \emptyset$ \Rightarrow
 an \in **bereite_anw** \wedge
 an.status' = **in_bearbeitung** \wedge
 no_effect \wedge
 is_sent { anweisung_gedruckt })


Umsetzung: Dynamischer Nachrichtenfluss

Beispiel: nächste_anweisung_holen



Alternative: Suchen und Finden Zusammenfassen


Beispiel: nächste_anweisung_holen



Alternative: **Abstrakte Darstellung**

Beispiel: **nächste_anweisung_holen**

Die **Collection** wird nicht mehr explizit dargestellt.



Achtung: implizite Vorbedingung

\exists anw : Anweisung • a.status = bereit_zur_bearbeitung

Achtung: Diese abkürzende Schreibweise nicht in den Übungsaufgaben verwenden!

**Zurück zum Beispiel vom
Beginn der Vorlesung**

material_eintragen

Ausgangspunkt: Operationsschema

Beispiel: **material_eintragen**

Reads = w : Werkstatt-Verwaltung,
Lager-Posten, Verwaltet, Kennt,
Material-Art, Hat, Anweisung,
an : Anweisung **with**
 $an.id = anweisung_id \wedge (w,an) \in \text{Verwaltet}$
mat : Material-Art **with**
 $mat.id = material_id \wedge (w,mat) \in \text{Kennt}$

Changes = mp : Material-Posten **type**, Material-Posten
Braucht,
Besitzt

Ausgangspunkt: Operationsschema

Beispiel: **material_eintragen**

Pre = implicit

Post = let

verfügbar == { l : Lager-Posten | (l,m) ∈ Hat };

benötigt == { m : Material-Posten | (m,mat) ∈ Besitzt };

anzahl_{LP} == \sum_{LP} verfügbar;

anzahl_{MP} == \sum_{MP} benötigt



(anzahl_{LP} < anzahl_{MP} + anzahl ⇒

(**is_sent** { material_nicht_verfügbar } ∧

is_sent { bestellung_erforderlich })) ∧

mp **new** ∧ mp.anz' = anzahl ∧


is_sent { material_vermerkt } ∧

Braucht' = Braucht ∪ { (an, mp) } ∧

Besitzt' = Besitzt ∪ { (mp, mat) }


Umsetzung: Struktureller Aufbau

Beispiel: material_eintragen



Umsetzung: Dynamischer Ablauf

Beispiel: material_eintragen



Was haben wir bis jetzt erreicht?

